



Upozornění na body

 REKONSTRUKCE 

Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro

K čemu to je?


Tato funkce vás **upozorní** (pípáním, vlastním zvukem, vibrací nebo hlasem), když se přiblížíte **na určitou vzdálenost od bodu z vybrané složky** nebo složek. Díky ní, například, se nemusíte stále dívat do mapy po keškách kolem trasy vašeho výletu. Locus Map vám o nich dá včas vědět.

Upozornění funguje pouze na vlastní body, nikoli na [LoPointy](#).

Jak to nastavit?

1. Vyberte body


- otevřete záložku **Složky**:



- zaškrtněte **složku/y s body**, na které si přejete být **upozornění**

2. Nastavte vzdálenost a frekvenci alarmu


- otevřete záložku **Základní**:



- **Vzdálenost** - nastavte, v jaké vzdálenosti od bodu se má ozvat alarm
- **Upozornit, když je bod v dosahu** - zapínání/vypínání zvukového a vibračního alarmu (vizuální notifikace je zapnutá vždy)
- **Upozornit jednou** - alarm se ozve pouze jednou
- **Upozorňovat do zastavení** - notifikace se bude opakovat v určených intervalech, dokud ji ručně nevypnete (červené tlačítko STOP) nebo dokud se nevzdálíte mimo nastavenou vzdálenost.

3. Zvolte typ upozornění

Otevřete záložku **Upozornění**:



Nastavení zvuku


- **Vypnout** - všechny zvuky jsou vypnuty, funguje pouze vibrace a upozornění na obrazovce
- **Pípnutí** - vyberte počet (1-10)
- **Vybrat zvuk** - vyberte jakýkoli zvuk z úložiště vašeho mobilu nebo tabletu
- **Převod textu na řeč** - hlasem oznámí název bodu, jeho vzdálenost a směr
Klepněte na **Přehrát** pro kontrolu nastavení hlasového výstupu.

Nastavení vibrace

Je viditelné pouze pokud je vibrační zařízení nainstalováno (převážně pouze v mobilech)

- **Vypnout** - vibrační upozornění je vypnuto
- * **Vzor** - zde můžete pomocí tří symbolů nastavit vlastní vibrační vzorec: '.' pro 200 milisekund vibrací, '-' pro 500 milisekund vibrací a ' ' (mezera) pro 500 milisekund ticha.
Klepněte na **Přehrát** pro kontrolu nastavení vibrační sekvence.


4. Klepněte na START




Změna nastavení a vypnutí alarmu

Nastavení upozornění na bod můžete kdykoli změnit, i v případě, že je funkce v provozu.

- stáhněte dolů vaši systémovou lištu a klepněte na notifikaci o upozornění na bod



NEBO klepněte na tlačítko funkce v menu Locusu:



- zvolte **Upravit** - můžete změnit vzdálenost, typ notifikace a zvolené složky. Pak klepněte znovu na START pro aktivaci změn.
- klepněte na **Ukončit**, pokud chcete funkci deaktivovat

From:
<https://docs.locusmap.eu/> - Locus Map - knowledge base

Permanent link:
https://docs.locusmap.eu/doku.php?id=cz:manual:user_guide:functions:poi_alert&rev=1582902331

Last update: 2020/02/28 15:05

