



Entfernung & Fläche Messen

Entfernung Messen

Es gibt in Locus Map drei verschiedene Möglichkeiten die Entfernung zwischen zwei Punkten zu Messen:


- **Direkte Entfernung (Luftlinie)** - Luftlinie zwischen zwei Punkten
- **Entfernung auf Wegen/Strassen** - Entfernungsmessung entlang des Verlaufs von Strassen, Wegen oder Pfaden
- **Zurückgelegte Strecke entlang eines Tracks** - mehr zu diesem Thema in [Tracks aufzeichnen >>](#)

Messen der direkten Entfernung / Luftlinie

Schnell-Messung der Entfernung

Dies ist der schnellste Weg um die Entfernung **zwischen zwei beliebigen Punkten auf der Karte zu ermitteln**

- Gehen sie zu *Einstellungen > Karten > Kartenobjekte > Schnellmessung* - und setzen Sie das Häkchen.
- Messen Sie eine beliebige Entfernung indem Sie mit zwei Fingern gleichzeitig den Bildschirm berühren. Eingblendete Lupen helfen Ihnen, die Messstellen genau zu platzieren.



Line zu GPS


Hier wird die Entfernung (Luftlinie) zwischen Ihrer **aktuellen GPS position** und **einem Punkt auf der Karte** ermittelt.

- Gehen sie zu *Einstellungen* > *Karten* > *Kartenobjekte* > *Line zu GPS* - setzen Sie das Häkchen.
- Auf dem Kartenbildschirm erscheint eine Linie mit Angabe der Entfernung und Kompassrichtung zwischen Ihrer Position und dem Kartencursor




Routenplaner

- **Menu** > **Weitere Funktionen** > **Routenplaner**



- Der Routenplaner im manuellen Modus stellt die Entfernungen zwischen einzelnen **Zwischenpunkten** dar:




- Die **Gesamt-Distanz** zwischen dem ersten und letzten Zwischenpunkt wird in der **unteren Info-Leiste** dargestellt

Messen der Entfernungen im Strassenverlauf

Der Routenplaner kann auch für die Messung der Entfernung im Strassen- bzw. Wegeverlauf verwendet werden:

- Wählen Sie einen der **automatischen Planungsmodi (Rad, Auto, Gehen,etc)**
- Tippen sie auf den **Startpunkt**
- **Verschieben Sie den Kartencursor zum Endpunkt**
- **Fügen sie Zwischenpunkte hinzu** - in beliebiger Anzahl
- **Die Route wird vom Routingdienst gezeichnet** und zwar zwischen den Punkten entlang jener Wege/Strassen die der Routingdienst entsprechen dem von Ihnen gewählten Modus ermittelt
- **Die Distanz entlang des Strassenverlaufs** wird in der unteren Infoleiste eingeblendet:



Flächen Messen

Auch Flächen können mit dem **Routenplaner** ermittelt werden. [Hier finden Sie weiter Informationen hiezu >>](#)

From:

<https://docs.locusmap.eu/> - **Locus Map - knowledge base**

Permanent link:

https://docs.locusmap.eu/doku.php?id=de:manual:user_guide:functions:measure&rev=1524557059

Last update: **2018/04/24 10:04**

