




Upozornění na POI

Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro

Úvod

Menu > Další funkce > Upozornění na POI Pomocí této funkce je uživatel během výletu upozorněn aplikací, že se blíží některý z bodů zájmu. Není třeba již stále hledět do mapy, aby nám něco neuniklo, body (kešky) se budou hlásit samy.

Dialogové okno funkce




Okno nastavení má tři záložky:

Základní

- **Vzdálenost** - nastavuje v metrech vzdálenost od bodu, ve které se začne ozývat upozornění
- **Typ upozornění** - zaškrtněte, pokud chcete být upozorněni také zvukem a vibracemi a vyberte ze dvou typů:

- *Upozornit jednou* - signál se ozve jen jednou
- *Upozorňovat do zastavení* - signál se opakuje v definovaných intervalech, dokud není ručně vypnut (tlačítko STOP na displeji) nebo dokud se neoctnete opět mimo nastavenou vzdálenost pro notifikaci.
- **Pauza mezi upozorněními** - týká se opakovaného upozorňování a nastavuje se v sekundách

Upozornění



Nastavení zvuku

- *Vypnout* - všechny zvuky jsou vypnuty, aplikace upozorňuje pouze na obrazovce a vibracemi
- *Pípnutí* - zvukové upozornění. Je možné nastavit počet pípnutí v rozmezí (1-10)
- *Vybrat zvuk* - otevře nabídku zvuků v paměti vašeho zařízení
- *Převod textu na řeč* - spustí hlasové upozornění generované z předdefinovaných textových příkazů


Klepněte na **Přehrát** pro kontrolu nastavení zvuku.

- **Nastavení vibrace** - viditelné, pouze pokud je zařízení vybaveno vibrátorem (zpravidla mobilní telefony)
 - *vypnout* - zařízení neupozorňuje na bod vibracemi
 - *Vzor* - nastavuje vzor pro vibrační upozornění, a to ze tří symbolů: '.' pro 200 milisekund vibrace, '-' pro 500 milisekund vibrace a ' ' (mezera) pro 500 milisekund ticha.

Klepněte na **Přehrát** pro kontrolu nastavení vibrace.

Složky

Záložka specifikuje, na které složky s body se upozornění vztahuje:

- **horní lišta** - obsahuje tlačítko  pro rychlý výběr všech složek, potvrzovací tlačítko a odkaz na manuál
- **seznam složek** - zaškrtněte složky, na jejichž body chcete být upozorňováni. Odškrtněte ty, na které nikoli.

Jak funkci použít?

- Nastavte vše potřebné a klepněte na tlačítko  **OK** v horní liště



Když je funkce zapnutá, ikona v systémové liště vašeho zařízení indikuje její stav a zobrazuje informaci o nastavené vzdálenosti.

- když vyberete metodu *Upozornit jednou*, budete na vybraný bod upozornění jen jednou, funkce zůstává aktivní.
- pokud vyberete *Upozorňovat do zastavení*, upozornění se bude opakovat v nastaveném intervalu, dokud je ručně nevypnete tlačítkem **STOP** na obrazovce. Funkce zůstane aktivní.
- funkce *Upozornění na POI* nejen vydává zvukový a vibrační signál, ale také **vysvítí odpovídající bod na mapě**, aby bylo jasné, kterého bodu se signál týká
- funkci deaktivujete nebo přenastavíte v *Menu > Další funkce > Upozornění na POI*, kde zvolíte *Zrušit* nebo *Upravit*.

Upozornění na POI nelze použít u **bodů zájmu v Locus mapách**.

From:
<https://docs.locusmap.eu/> - Locus Map - knowledge base

Permanent link:
https://docs.locusmap.eu/doku.php?id=cz:manual:user_guide:functions:poi_alert&rev=1447071686

Last update: 2015/11/09 12:21

